

## GOLFile コンペモード 操作方法 (コンペ幹事用)

- プライベートモードと共通の操作は、プライベートモードの操作方法を参照して下さい。
- GOLFile には、「コンペモード」と「プライベートモード」の2つのモードがあります。
- インストール時に自動作成されるショートカットアイコンは「プライベートモード」用です。
- 「コンペモード」は、別にコンペモード用のショートカットアイコンを作成し起動します。

### 【コンペモード、プライベートモードの違い】

- 「プライベートモード」は個人やその仲間のスコア管理、分析に使用します。
- 仲間内の少人数のコンペは、「プライベートモード」で処理できます。
- 参加人数の多い大規模なコンペは「コンペモード」を使用します。組合わせ表の作成などができます。
- 「コンペモード」では、参加メンバーをコンペごとに管理できるため、通常プレイする仲間と別に管理できます。
- 「コンペモード」と「プライベートモード」は混在して使用でき、データは別々に保存されます。
- 「コンペモード」でも「プライベートモード」と同じく個人のスコア管理や分析ができます。ただし、「コンペモード」で入力されたコンペデータは、「プライベートモード」のデータには反映されません。

### 【コンペモード用ショートカットアイコンの作成方法】

- インストールでデスクトップに自動作成されるショートカットアイコンは「プライベートモード」用です。(デスクトップにGOLFileのショートカットアイコンが無い場合は、C:\¥GOLFile¥GOLFile.exeを右クリックし、[送る] → [デスクトップ(ショートカットを作成)]で作成します。)
- 「コンペモード」用のショートカットアイコンはつぎの手順で作成します。
  - ① プライベートモード用のアイコンを右クリックして「コピー」をクリック。
  - ② デスクトップ画面の空いている場所を右クリックして、「貼り付け」をクリック。
  - ③ 新しく作成されたアイコンを右クリックして、「名前の変更」で名前を「GOLFile\_コンペ」などとする。
  - ④ 新しいアイコンを右クリックして、「プロパティ」の「ショートカット」の「リンク先」に次の様に引数 " c " を追加します。C:\¥GOLFile¥GOLFile.exe c (引数 c の前に空白を入れる。)

## 【コンペモードでの操作手順】

- 次の順序で実行して下さい。
  1. 「コンペモード」で起動
  2. コンペ名を設定
  3. プレイするゴルフ場、コース名を設定
  4. 競技方式を設定
  5. 参加者のメンバー登録
  6. スコア入力
  7. 成績の表示と印刷

## 【コンペの名称を設定】

- ◇ 「コンペモード」で起動すると「コンペ名称」入力欄が表示されます。新規のコンペは、「コンペ名称」欄にコンペ名（「XX会社月例コンペ」など）を入力します。ここで「新規コンペ」とは、新しいラウンドのことではなく、「未登録の団体のコンペ」を指します。
- ◇ 登録済みコンペのデータの修正や、新規ラウンドは、「既存コンペ名」のリストから選択します。「コンペ名称」欄にそのコンペ名が表示されている場合はそのまま次に進みます。
- ◇ 「OK」ボタンをクリックすると、「スコアカード」画面が表示されます。

## 【ゴルフ場、コース名を設定】

- ◇ 「スコアカード」画面で、「新規ラウンド」ボタンをクリックすると「ゴルフ場検索」画面が表示されます。
- ◇ 「ゴルフ場検索」画面にゴルフ場名が無い場合は、「県別」をクリックし県名を選択します。
- ◇ 主として使うコースは、ゴルフ場を選択後「ホームコースに設定」ボタンを押します。（ホームコースを設定すると次のラウンドでは「ホームコース」ボタンをクリックするだけでコースの設定ができます。）
- ◇ ゴルフ場名を選択し、「OK」をクリックすると、「スコアカード」画面に戻ります。
- ◇ 「プレイ日」、「使用 Tee」、「コース名」（27ホールの場合）を設定します。これらは「プレイヤー名」が [COMPE] の時のみ設定できます。
- ◇ **注意；新規ラウンドが前回と同じコースの場合も、「新規ラウンド」ボタンをクリックしゴルフ場名を再設定します。「プレイ日」だけ変更しても、新規ラウンドとは見なされません。**

## 【競技方式の設定】

- ◇ 「スコアカード」画面左下付近の「競技方式設定」ボタンをクリックします。
- ◇ 表示された画面で「競技方式」を選択します。
- ◇ 「JGA HDCP」、「仲間内 HDCP」の場合は、使用するティー及びコースのスロープレートにより値が調整されます。
- ◇ 隠しホールの設定をします。乱数による自動設定、または手動で設定ができます。新ペリア方式でパー4のホール数が足りない場合は、「競技方式」を「フリー」に変更し、手動で設定します。
- ◇ 1ホールの最大打数を設定します（「ダブルパー」など）。
- ◇ 同順位の場合に上位を決める方法を設定します。

- 後半のスコアにより決める「マッチング」、「カウントバック」方式は年齢、性別のデータが不要のためお薦めです。
- 同順位で無条件で上位にしたいプレイヤーがある場合は、下の枠にプレイヤー名を優先順に列記します。
- ◇ 組合わせの自動作成をする場合は、スタート時刻、間隔の設定をします。
- ◇ 「設定完了」をクリックし、「スコアカード」画面に戻ります。

## 【メンバー登録】

- ◇ 画面上段の《メンバ登録》タグをクリックして、「メンバ登録」画面を開きます。
- ◇ 画面中央左端の「五十音順」、「メンバー登録」を選択します。
- ◇ 上段の「氏名」欄に登録するメンバー名を入力します。
- ◇ 必須入力「氏名」と「フリガナ」ですが、競技方式によって各プレイヤーの属性の設定が必要です。
- ◇ 実際にコンペに参加するかどうかに関らず、メンバー登録ができます。
- ◇ 設定できる「プレイヤーの属性」は次の通りです。属性は、「氏名」欄を入力してから、設定します。
  - 性別、生年月日、仲間内 HDCP、JGAHDCP、住所録、
  - 組合わせ番号、スタートコース名、スタート時間、参加不参加、エチケットリーダー
- ◇ 登録済メンバーの属性を変更するには、リストで名前を選択してから、変更します。
- ◇ 登録されたメンバーは、新しいラウンド毎に参加、不参加を設定します。参加者は、「不参加」項目を空白にします。「全員参加」ボタンをクリックし、不参加者はリストの氏名をマウスで右クリックします。逆に、「全員不参加」ボタンをクリックし、氏名を右クリックすると「不参加」が空白（参加）になります。
- ◇ 組合せの「自動作成」ボタンをクリックすると、組合せが自動作成されます。
  - 参加者全員の仲間内 HDCP が登録されている場合、各組の HDCP が平均化するように作成されます。必要であれば、自動作成後に手動で再調整します。氏名を選択し、「組合せ No」と「コース」を変更し「登録、保存」します。1名、2名の組ができた場合、他の組から移動するか、一つのコースにまとめる等の調整をします。
- ◇ 各組ごとに「エチケットリーダー」を指定します。氏名を選択し、「エチケットリーダー」にチェックを入れます。
- ◇ 「競技方式設定」画面で、「スタート間隔」が設定してあると、スタート時刻が自動算出されます。
- ◇ 「組合せ表」ボタンをクリックすると、組合せ表が表示され、「印刷」ボタンでプリントアウトできます。
- ◇ 組合せ表は、CSVデータで出力することもできます。（「印刷」ボタンを右クリックします。）
- ◇ エクセルなどで作成されたメンバーデータがある場合は、「CSV データで入力」ボタンでインポートできます。
- ◇ 「スコアカード」タグをクリックし、「スコアカード」画面に戻ります。

## 【スコア入力】

- ◇ 「スコアカード」頁の画面中央左に「プレイヤー名」の選択欄があります。
- ◇ 「プレイヤー名」の先頭は [COMPE] と表示されコースの設定などができます。クリックすると、メンバー登録された参加者全員の氏名が表示されます。
- ◇ プレイヤ名は組合わせ順（ホールアウト順）に並んでいます。「50 音順」に並べ替えることもできます。
- ◇ スコアを入力するプレイヤーの名前を選択し、「スコア入力」ボタンをクリックし、ホール毎の打数を入力します。「パット」の入力は任意です。（隠しホール方式でない場合は、Total 打数の入力だけでも成績は正しく表示されます）。
- ◇ 「メモ」欄の1行目に、受賞内容（” ベスグロ” 等）を入力します。
- ◇ ゴルフ場等で他のソフトで入力されたスコアは CSV データで受け取り、「CSV 入力」ボタンでインポートします。（CSV データの必須データは氏名とホールごとの打数です。打数の間に Total があってもかまいません。OUT 1 ホールの項目名を、” 1” 又は ” 1H” とします。氏名の項目名は” 名前” でも” 姓名” でも任意です。氏名は登録者名と完全に一致している必要があります）。
- ◇ 参加者全員の入力が終わったら、「表示更新」ボタンをクリックします。

## 【成績表の出力】

- ◇ 「表示項目設定」ボタンをクリックし、出力項目の設定をします。チェックを入れた項目が表示されます。また項目ごとにセル幅を設定できます。
- ◇ 「打数」の項目にチェックを入れると、ホール毎の打数が表示されます。「ホール毎の打数の表示方法」の設定で、「打数」を表示か、「打数と PAR 値の差」を表示かの選択ができます。隠しホールと他のホールを分けて表示する設定もできます。
- ◇ 「設定を保存」ボタンを押し、「スコアカード」画面に戻ります。
- ◇ 「印刷/CSV」ボタンで印刷します。
- ◇ 「印刷/CSV」ボタンを右クリックするとエクセルで使用できる CSV データが出力できます。

## 【個人データの成績、分析】

- プライベートモードと同様に《メンバ登録》や《スコア分析》で過去の個人データの成績を時系列で見られます。
- 詳細は「操作法」の「プライベートモード」の説明を参照して下さい。

以上